


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Winlink-Group-Adr-06.jpg	2
2. Benutzer:OE3CHC	4
3. Winlink Express - Tipps und Tricks	5

Datei:Winlink-Group-Adr-06.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Größe dieser Vorschau: 800 × 211 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 84 Pixel | 1.178 × 311 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.178 × 311 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:30, 31. Dez. 2020		1.178 × 311 (64 KB)	OE3CHC (Diskussion Beiträge)	
	13:24, 31. Dez. 2020		1.185 × 806 (62 KB)	OE3CHC (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Erfassungszeitpunkt	12:03, 31. Dez. 2020
Kameraausrichtung	Normal
Software	Windows Photo Editor 10.0.10011.16384
Speicherzeitpunkt	12:28, 31. Dez. 2020

Digitalisierungszeitpunkt	12:03, 31. Dez. 2020
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	87
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	87
Farbraum	sRGB

Chris, OE3CHC



Anrede	Herr
Name	Chris, OE3CHC

Vorlage:User

Kooperation mit Skywarn

Chris, OE3CHC

Anrede	Herr
Name	Chris, OE3CHC

Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link

Winlink Express - Tipps und Tricks

Hier findet ihr einige Tipps und Trick zur Verwendung von Winlink-Express!

Group Addresses


Anlegen eines persönlichen Mail-Verteilers.

Wenn ihr öfter an Gruppen Nachrichten versendet, ist das Anlegen eines Verteilers - einer Group Adress - möglich.


Entweder ihr nehmt die Daten aus den Kontakten, aus einem Text-file (mit ; getrennt) oder direkt aus einer Winlink-Nachricht.

Step für Step mit Daten aus einer Nachricht.


Die Calls im To: Feld werden markiert und mit STRG-C kopiert.




Unter Settings findet ihr "Group Adresses..." -> öffnen




Mit "Add Group" könnt ihr eine neue Gruppe anlegen. Der Gruppe einen Namen vergeben und die kopierten Calls mit STRG-C in das Adress-Feld kopieren!




Mit "Save" wird die Gruppe erstellt. Mit "Save&Close" abschliessen.



Beim Erstellen einer neuen Nachricht in das Feld "To:" klicken und nun erscheint eure Gruppe zur Auswahl.



Mit Doppelklick oder Add to message wird die Gruppe in die Nachricht übernommen.



Enter a new message

Close Select Template Attachments Post to Outbox Spell Check Save in Drafts

From: OE3CHC Send as: Winlink Message ☐ Request message receipt Set Defaults

To: TEST-GROUP;


Cc:

Subject: test

Attach:

test

Nachricht fertigstellen. Sobald die Nachricht mit "Post to Outbox" oder "Save in drafts" gespeichert wird, wird die Gruppe in dei enthaltenen Calls umgewandelt.



Edit a draft message entered by OE3CHC

Close Select Template Attachments Post to Outbox Spell Check Save in Drafts

From: OE3CHC Send as: Winlink Message ☐ Request message receipt Set Defaults

To: OE1ABC;OE2DEF;OE3GHI;OE4JKL;OE5MNO;OE6PQR;OE7STU;OE8VWX;OE9YZZ

Cc:

Subject: test

Attach:

test

Das war es!

Solltet ihr einen Update bekommen oder selbst machen, einfach die neuen Daten kopieren, in den Group Adresses dann bei der entsprechenden Gruppe "Edit Group" verwenden.

Das Adressfeld eventuell mit STRG-A (alles Markieren) und ENTF leeren und dann die neunen Daten gesamt einfügen.

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Winlink-Express - Fenster Größe schrumpft

Vor allem bei Notebooks mit hoher Bildschirmauflösung oder kleineren Tablets wird oft

eine Anzeigenskalierung von größer 100% verwendet (Windows-Einstellungen -> Anzeige -> Skalierung und Anordnung)

Hier wird dann das Winlink-Express-Hauptfenster stark verkleinert dargestellt,

und zwar nachdem eine neue Nachricht in die Outbox gepostet wurde.

Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.

1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken


und die Eigenschaften auswählen.

2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.

3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.

4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!

Mit OK und Übernehmen aussteigen.



OE3CHC, 20200419